



دفتر فناوری اطلاعات

واحد شبکه و سخت افزار


آموزش ایجاد حساب کاربری در ویندوز ۷

بسمه تعالی

ویندوز ۷ جهت ایجاد امنیت حساب‌های کاربری را با سطوح دسترسی متفاوت را تعریف کرده است. حساب‌های کاربری به سه دسته Administrator، Standard Users و Guest تقسیم می‌شوند:

۱. Administrator این حساب کاربری قادر به نصب و حذف برنامه‌ها، افزودن یا پاک کردن حساب‌های دیگر و ... تمام کارهایی که می‌توان در ویندوز انجام داد می‌باشد.
۲. Standard User این حساب کاربری به اجرای برنامه‌ها، باز کردن اسناد، ایجاد پوشه، تغییر گذرواژه و تصویر کاربری حساب خود قادر خواهند بود.
۳. Guest صاحبان این حساب کاربری شامل کمترین دسترسی به رایانه هستند، برای ورود به این حساب به گذرواژه نیازی نیست. این حساب برای ورود سریع به سیستم و انجام کارهای بسیار ساده مانند استفاده از اینترنت می‌باشد.

برای افزودن و یا ویرایش حساب‌های کاربری از پنجره Control Panel گزینه User Account را انتخاب کنید.




با انتخاب گزینه **User Accounts** پنجره زیر باز می‌شود. این پنجره شامل دو بخش می‌باشد:

۱. ایجاد تغییر در حساب کاربری خود که شامل بخش افزودن، حذف و ویرایش گذرواژه، تغییر تصویر حساب کاربری و همچنین تغییر نام و توضیح.
۲. ایجاد حساب کاربری و ویرایش حساب‌ها.




برای ایجاد حساب کاربری جدید بر روی عبارت **Manage another account** کلیک کنید.

چنانچه قصد افزودن حساب کاربری Standard یا Administrator را دارید، گزینه **Create a new account** را انتخاب کنید.




در پنجره جدید در کادر **New account name**، نام مورد نظر را برای حساب کاربری (بطور مثال **hozeh**) انتخاب کند. در بخش پایین، نوع حساب کاربری **Standard** یا **Administrator** را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید. پس از انتخاب گزینه ی مورد نظر بر روی **Create Account** کلیک کنید.



پس از کلیک می بینید که حساب کاربری مورد نظر به بخش حساب های کاربری اضافه خواهد شد. در صورت انتخاب گزینه **Standard** جهت انجام اعمالی مانند نصب یا حذف نرم افزارها باید رمز عبور حساب کاربری با سطح دسترسی **Administrator** را داشته باشید.

افزودن حساب کاربری مهمان (Guest)

چنانچه قصد افزودن حساب کاربری مهمان (**Guest**)، بر روی حساب کاربری آن کلیک کنید. سپس در صفحه جدید بر روی گزینه **Turn on** کلیک کنید.



در این بخش شما حساب کاربری نوع مهمان را فعال کرده اید و در صورت **Restart** کردن رایانه یا **Log off** شدن می توانید آن را انتخاب کنید. همانطور که گفتیم این حساب شامل کمترین دسترسی به رایانه است، ولی با در دست داشتن گذرواژه حساب کاربری با سطح دسترسی **Administrator** می توانید برخی از اعمال مانند نصب نرم افزار را در این حساب انجام دهید.